

簡易取説 管理

予約共有システムとしての操作はブラウザから行う。

toShare.exeと同じPCで作業する場合

toShare.exeを **Start** (Web/Restサーバー起動)状態にする。

- **Registry** 押下するとブラウザ起動しページ「管理」(管理ページ)が開く。
- **Browser** 押下するとブラウザ起動しページ「(サーバー名)」(運用ページ)が開く。

この時のブラウザはローカルホストアクセス(127.0.0.1)となる。

別PCから作業する場合

toShare.exeを **Start** (Web/Restサーバー起動)状態にする。

管理ページ

別PCのブラウザで `http:// IP Address : PortNo /registry/` を指定する。
PortNo.80の場合はPortNo.省略可能。

例:

IP Address	PortNo.	URL
192.0.2.0	8080	<code>http://192.0.2.0:8080/registry/</code>
192.0.2.1	80	<code>http://192.0.2.1/registry/</code>

運用ページ

別PCのブラウザで `http:// IP Address : PortNo` を指定する。
PortNo.80の場合はPortNo.省略可能。

例:

IP Address	PortNo.	URL
192.0.2.0	8080	<code>http://192.0.2.0:8080/</code>
192.0.2.1	80	<code>http://192.0.2.1/</code>

サインイン / サインアウト

初めてブラウザからアクセスする場合、サインインを求められるのでアカウントを入力する。
初めてtoShareを使用する場合は `superadmin`。ただし、`superadmin` の常用は非推奨。
使用者設定(User)でアカウントを追加し使用することを推奨(`superadmin`は削除しても良い)。

サインインすると、右上に使用中アカウント情報を表示している。
その下にサインアウトのリンクがある。アカウントを切り替える場合にサインアウトする。
同じアカウントで使い続ける場合はサインアウトしなくとも良い。

管理ページ

管理からは下記設定が行える。

- 基本設定
 - 使用者設定 (User)
 - 環境設定 (Configuration)
- 予約共有
 - 予約設定 (ReservationTables)
 - 休日設定 (Calendar)
- 所在共有
 - 掲示設定 (Inoutboards)
 - 所在設定 (Whereabouts)
 - サーバー連携 (CoHosts)

各ページの左上に現在位置を表示している。各位置はリンクになっており、クリックする事で遷移できる。また、ブラウザバック(Egdeならば `Alt` + `←`)で戻っても良いが、更新すること。